



COMPOSITION ET DOZE
du Parfum, & la maniere de parfumer
les Maisons, Chambres & Meubles.

Pour faire un Quintal de Parfum, il faut prendre,

- | | | |
|--------------------|---|------------------------------------|
| de Souffre commun. | } | de chacun 15. livres. |
| de Poudre à Canon. | | |
| de Poix Refine. | } | de chacune 7. livres $\frac{1}{2}$ |
| de Poix noire. | | |
| d'Arsenic Blanc. | } | de chacun demi livre. |
| d'Orpiment. | | |
| de Sinabre. | | |
| d'Antimoine. | | |
| du Reagal. | | |

Au deffaut du Reagal, l'on peut y mettre quatre onces de Precipité.

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| de Graines de Lierre. | } | de chacune 14. livres. |
| de Graines de Genievre. | | |

On fera torrefier lesdites Graines, & on mettra le tout en poudre tres-subtile, & bien mêlée ensemble.

[Toujours ? & Robert ?]

Pour le corps & la baze dudit Parfum, il faut prendre vingt-cinq livres de Son torréfié, dans lequel on mêlera ces drogues cy-devant mises en poudre, Et celui qui les broüillera avec une espatule de bois assez longue, sera masqué en façon qu'il n'en puisse respirer la poussiere.

Pour parfumer une Chambre qui a deux toises & demi en quarré, on employera une livre & demie de ce parfum aux plus grandes Chambres, & aux plus petites, la doze en sera mise à proportion.

Avant mettre le Parfum, on fermera toutes les fenestres; l'on bouchera les tuyaux des cheminées, & generalement toutes les ouvertures par où le vent & l'air pourront penetrer.

L'on ouvrira les Garderobes, Cabinets & Coffres, s'il y en a, & on laissera les meubles dans leur situation ordinaire.

L'on mettra ensuite une botte de Foin du poids de trois à quatre livres au milieu de la Chambre, sur laquelle on répandra la doze dudit Parfum, après quoy l'on y mettra le feu en se retirant promptement; Observant que s'il se trouvoit des hardes non suspectes dans les Maisons infectées, on les suspendra sur des bâtons ou perches, afin qu'elles puissent prendre l'impression du Parfum, & l'on prendra la précaution de fermer la porte, boucher les trous & les cheminées, de maniere que la fumée ne sorte pas.

Vingt-quatre heures après, l'on pourra r'ouvrir les



fenestres, & les ouvertures qui avoient esté bouchées, & laisser aérer ladite Chambre pendant trois jours, avant d'y habiter.

Pour parfumer les hommes, on se servira pour la composition du Parfum, de la même doze du Souffre, de la Poudre à Canon, de la Poix Resine, Graines de Lierre & de Genievre & du Son, Et l'on supprimera tous les Arsenicaux, & Antimoine; On emploiera néanmoins une moindre quantité de ce Parfum pour les hommes, observant de retrancher un tiers de la doze.

